

Installation driver KONICA avec Mac

- Allez dans le [centre de téléchargement de Konica Minolta](#) et renseignez le modèle de votre machine : C300i ou C308 (faites défiler la page, le champ de recherche se situe un peu plus bas).

Rechercher votre produit:

ALLER À >

- Développer avec le symbole " + " PILOTE.
- Confirmer la langue et la version de votre système.

En cas de doute sur la version de l'OS : cliquer sur le signe Apple en haut à gauche et « à propos de ce MAC »



- Puis télécharger le pilote avec la date de sortie la plus récente.

Pilote

French macOS Tahoe 2B Version

Printer Driver


Version	Date de sortie	Emulation	Description	Téléchargement
5.3.6A	Jun 13, 2026	PostScript	i	+
5.5.3A	Apr 25, 2026	PostScript	i	+

Show all

- Accepter le contrat de licence et télécharger le fichier .dmg




- Une fois le fichier **.dmg** téléchargé, double-cliquez dessus pour l'ouvrir.
- Un lecteur virtuel apparaît sur votre bureau ou dans le Finder. Ouvrez-le, puis allez dans le dossier A4.
- Double-cliquez sur le fichier d'installation (extension **.pkg**) et suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin de l'installation.



Ajouter l'imprimante dans macOS :

- Cliquez sur le menu Apple (◻) en haut à gauche de l'écran, puis sur Réglages Système (ou Préférences Système).



- Allez dans le menu Imprimantes et scanners, puis cliquez sur le bouton Ajouter une imprimante, un scanner ou un télécopieur... (ou le signe +).

Configurer l'imprimante réseau :

- Adresse : Saisissez l'adresse IP de l'imprimante (192.168.x.x, adresse transmise par l'équipe d'accueil).
- Protocole : Sélectionnez Line Printer Daemon - LPD.
- Nom : Vous pouvez personnaliser le nom (ex : Konica C300i).




- Utiliser : Cliquez sur le menu déroulant, choisissez Sélectionner le logiciel..., cherchez le modèle de votre machine (ex : C300i ou C308), validez par OK, puis cliquez sur Ajouter.



Code utilisateur / Suivi de volume :

- Ouvrez le menu d'impression depuis n'importe quel document (Touches Cmd + P).
- Dans le menu des options d'impression, sélectionnez Type de sortie, cochez Suivi de Volume (E.K.C). Cliquez ensuite sur « Informations détaillées... » pour renseigner votre code dans le champ Mot de passe



- N'oubliez pas d'enregistrer ces réglages dans les Préréglages pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque impression.

